

L0 (Local Office) システム

セットアップマニュアル
<Ver 5. 00版>

発行日 : 2011年2月25日
発行者 : 社団法人 家畜改良事業団

LO (Local Office) システム セットアップマニュアル

ご使用前に必ず本書をお読みの上、正しくお使いください。
本書をすぐ利用できるように保管してください。

目 次

1 動作環境.....	3
2 LO (LOCAL OFFICE) システムのインストール.....	4
3 初期設定.....	11
4 ソフトウェアの登録 (登録に失敗した場合の対応方法)	14

おことわり

- (1) 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- (2) 本ソフトウェア及び使用説明書 (本書・付属説明書) を運用した結果の影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- (3) 本ソフトウェア及び使用説明書の一部又は全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載、配布することはできません。

Copyright (C) 2011 LIAJ. All rights reserved

1 動作環境

動作環境としては、以下の「基本動作環境」の機能を備えた環境とする。

「基本動作環境」

OS	Windows XP
	Windows Vista
	Windows 7

注意

LO (Local Office) システムを再インストールする際には、必ず、既存システムをアンインストールした後、行って下さい。


2 LO (Local Office) システムのインストール

LO (Local Office) システムのインストールを行います。


(※必ず、本システムを利用するユーザでログインしてください。)

以下の手順で、作業を行ってください。


- (1) 圧縮ファイル「LO システム.zip」をデスクトップ上に保存してください。
- (2) 保存した「LO システム.zip」を右クリックし「すべて展開」をクリックしてください。
解凍先フォルダ指定後、「展開」もしくは「開く」をクリックしてください。




ファイル解凍され内容が LO システムフォルダにコピーされます。




- (3) 解凍が終わると自動でフォルダが表示されます。
「LO システム」をダブルクリックしてください。




(4) 「INSTALL.EXE」をダブルクリックしてください。



(5) インストールを行う前の注意事項が表示されます。「次へ」をクリックしてください。




(6) セキュリティの警告が表示された場合は、「実行」をクリックしてください。




(7) アプリケーションのインストール先のフォルダを指定する画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。




(8) ショートカットを設定する画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。





(9) インストール内容の確認メッセージが表示されます。「次へ」をクリックしてください。



- (10) インストール完了の確認メッセージが表示されます。
「完了」をクリックしてください。



- (11) 必要なソフトウェア「basp21.dll」、「fcoo.dll」の登録終了のメッセージが表示されます。それぞれ「OK」をクリックしてください。




※ 当ソフトウェアの登録に失敗した場合は、14ページの「4. ソフトウェアの登録」を実行してください。

- (1 2) インストールが正常に終了すると、デスクトップ上に「LO システム」のアイコンが作成されます。



「LO システム」のアイコンが作成されます。

- (1 3) 圧縮ファイル (ZIP 形式) を解凍した LO システムフォルダがデスクトップ上に存在します。必要なければ削除してください。




お送りした圧縮ファイルは再インストール時に使用しますので保存してください。




3 初期設定

- (1) センターより E-Mail にて送付されたユーザ登録キーファイル (LO_SYS.KEY) を LO システムの実行ファイルが存在するフォルダ上にコピーして下さい。
(デフォルトのインストールの場合、C:\LO_SYSTEM\BIN 上です。)



なお、ユーザ登録ファイルが存在しない場合、以下のエラーメッセージが表示されます。

ユーザ登録キーファイルが存在しない時のエラーメッセージ



- (2) デスクトップ上のLOシステムのアイコンをダブル・クリックしてLOシステムを起動すると、以下の初期設定画面が表示されます。

必要に応じてお使いのPCおよびメール環境に合った設定をします。

- ※ 通常インターネット情報は、送信メール(SMTP)をご設定いただくのみです。送信に失敗する場合、お使いのインターネットサービスプロバイダとの契約情報をご確認の上、次ページに説明の各値をご設定ください。

入力項目

No.	項目	処理	必須	一 覧 参 照	説 明
1	報告団体コード	表示			報告団体コードを表示します。
2	F T P ファイル No	入力	必須		P C 毎の個々の番号を入力します。【※1】
3	入力担当者名	入力	必須		入力担当者名を入力します。
4	電子メールアドレス	表示			キーファイルに登録されている電子メールアドレスが表示されます。
5	送信メール (SMTP)	入力	必須		送信メール (SMTP) 名を入力します。【※2】
6	POP before SMTP を使用	選択	任意		POP before SMTP を使用する場合は、チェックします。(使用していない場合はチェックしません) 【※3】
7	受信メール (POP3)	入力	任意		メッセージの受信に使う受信メール (POP3) の名前を入力して下さい。(ご利用のメールソフトの設定を参考にしてください。)
8	メールサーバアカウント名	入力	任意		インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名を入力して下さい。(ご利用のメールソフトの設定を参考にしてください)
9	パスワード	入力	任意		受信メール (POP3) のパスワードを入力します。(ご利用のメールソフトの設定を参考にしてください)
10	SMTP AUTH (認証) を使用	選択	任意		SMTP AUTH (認証) を使用する場合は、チェックします。【※4】
11	認証方式	選択	任意		SMTP AUTH (認証) を使用する場合は、「LOGIN」、「CRAM-MD5」、「PLAIN」のいずれかを選択します。
12	メールサーバアカウント名	入力	任意		インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名を入力して下さい。(ご利用のメールソフトの設定を参考にしてください)
13	パスワード	入力	任意		送信メール (SMTP) のパスワードを入力します。(ご利用のメールソフトの設定を参考にしてください)

※1 通常は、「01」と設定して下さい。

P C が2台以上あり、それぞれのP C でL Oの入力を行なう場合はそれぞれ番号が重ならないように設定して下さい。

※2 メールを送信するサーバのアドレス情報を設定して下さい。

設定する内容は各プロバイダとの契約ごとに異なりますので、プロバイダから送られてきた**設定書**をご確認いただくか、又は、契約されているプロバイダへお問い合わせください。


※3 セキュリティのために、一度メールを受信しないとメールが送信できないような仕組みです。正しく No5 の送信メール (SMTP) サーバの情報を入力しても、センターへの送信ができない場合はこの欄に**チェック**を入れて設定を行い、試してください。

※4 セキュリティのためにメール送信時に**認証**が必要なサーバがあります。

そのようなサーバの場合にはこの欄に**チェック**を入れて設定を行なってください。


4 ソフトウェアの登録（登録に失敗した場合の対応方法）

- (1) ウィンドウズのスタートメニューから「コマンド プロンプト」→「管理者として実行(A)」選択をします。



- (2) 「コマンド プロンプト」でパス(C:\Windows\system32)上で以下の文字を入力し、実行します。


【32 ビット PC の場合】「lo_set」と入力します。



```
管理者: コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>lo_set
```

【64 ビット PC の場合】「..\SysWOW64\lo_set」と入力します。



```
管理者: コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>..\SysWOW64\lo_set
```

(3) 「basp21.dll」、「fcoo.dll」の実行終了のメッセージが表示されます。



以上です。

社団法人 家畜改良事業団

電子計算センター
〒135-0041
東京都江東区冬木 11-17 イシマビル

2011 年 2 月