


LO(ver5.0)セットアップの手引き

【はじめに】 ※初めてLOをお使いになる方は、次ページ「1. プログラムをダウンロード」よりご覧ください。

別のパソコンで旧バージョンのLOをお使いになっていた場合は、キーファイルを取り出し、LO(ver5.0)をインストールする新しいパソコンに移してください。

併せて、バックアップファイル(過去に報告した内容)が必要な場合は、取り出しておいてください。

LO(ver5.0)をインストール後、環境設定情報を入力する必要がありますので、現在の環境設定情報を記録しておくことをお勧めします。



環境設定画面を表示し、キーボードの「Print Screen」ボタンを押すと、表示画面が画像としてコピーされます。
※お使いのパソコンの機種等により操作が異なる場合があります。

環境設定情報は、LOを立ち上げ、「環境設定」>「環境設定」>「詳細情報」で表示されます。




キーファイルは、USBメモリ等を使って新しいパソコンに移してください。
キーファイルは、通常、「マイコンピュータ」>「Cドライブ」>「LO_SYSTEM」>「BIN」フォルダ内にあります。
※キーファイルは開けません



バックアップファイルは「BACK」フォルダ内に保存されています。
必要な場合は、USBメモリ等を使って新しいパソコンに移してください。
「BACK」フォルダは、通常、「マイコンピュータ」>「Cドライブ」>「LO_SYSTEM」フォルダ内にあります。

1. プログラムをダウンロード



ファイル

お使いのパソコンの日バージョンのLOがインストールされている場合はこちら
[LOバージョンアップの手引き](#)

お使いのパソコンに初めてLOをインストールする場合はこちら
[LOセットアップの手引き](#)

[LO\(ver5.00\)セットアップマニュアル](#)

[LO\(ver5.00\)操作マニュアル](#)


LO(ver5.00)システムプログラム

ここをクリックします。

「名前を付けて保存」を選択し、デスクトップ等分かりやすい場所を指定して保存します。

実行または保存しますか? 実行(R) 保存(S) **名前を付けて保存(A)** 保存して実行(R)

2. プログラムを解凍



解凍

LOシステム

LOシステム

ダウンロードした圧縮ファイルを右クリックし、「開く」、または「プログラムから開く」で解凍ソフトを選択し、解凍します。

3. インストーラを実行



デスクトップ > LOシステム

FileData5 horbar.m HTINFO.d HTINFO.d HTREPO.d

ot at x x at

HTREPO.d IMPUSI.d IMPUSI.d INDM.d INDM.d

x t x .dot .ldx

INOUTDM INOUTDM INSTALL INSHREPO

.dot .ldx .DAT .dot


INSHREPO KOSEI.dot KOSEI.ldx lo_set lo_set

INSTALL

INSTALL


このアイコンを「開く」、またはダブルクリックで実行します。
Windows7の場合は、右クリックし、「管理者として実行」を選択してください。
※以降、インストール終了までの手順は「セットアップマニュアル」のp4～p8をご覧ください。

4. インストールが完了し、デスクトップ上に「LOシステム」のアイコンが作成されたら、キーファイルを「BIN」フォルダ内に移す



以前利用していたパソコンから取り出したキーファイルを、「BIN」フォルダの中に移します。
「BIN」フォルダは、通常、「マイコンピュータ」>「CDドライブ」>「LO_SYSTEM」フォルダ内にあります。
初めてLOをお使いになる場合は、メールで送られてきたキーファイルを「BIN」フォルダ内に保存してください。
※キーファイルは開けません。「BIN」フォルダに移す場合は、右クリックで「保存」を選び保存先に「BIN」フォルダを指定して実行してください。

5. 「LOシステム」のアイコンをダブルクリックし、初期設定を入力



別のパソコンで旧バージョンのLOをお使いになっていた場合は、【はじめに】で記録しておいた環境設定情報を参考に入力してください。
初めてLOをお使いになる場合は、セットアップマニュアルのp10以降を参照してください。

【参考】メールサーバのポート番号設定について

お使いのメールサーバのポート番号が25以外の場合は、初期設定終了後、環境設定情報画面を開き、ポート番号欄に入力してください。

環境設定情報画面は、LOを立ち上げ、「環境設定」>「環境設定」>「詳細情報」で開きます。

【お問い合わせ先】

(独)家畜改良センター 個体識別部 システム推進課 LOシステム担当あて
TEL (186) 0248-48-0596 E-Mail ; id@nlbc.go.jp